


Настройка автоматического получения IP-адреса на компьютере


Настройка автоматического получения IP-адреса в ОС Windows XP

- 1 Нажмите кнопку **Пуск** и перейдите в раздел **Панель управления > Сеть и подключения к интернету > Сетевые подключения**.
- 2 В окне **Сетевые подключения** щёлкните правой клавишей мыши по соответствующему **Подключению по локальной сети** и выберите строку **Свойства** в появившемся контекстном меню.
- 3 В окне **Подключение по локальной сети – свойства** на вкладке **Общие** выделите строку **Протокол Интернета (TCP/IP)**. Нажмите кнопку **Свойства**.
- 4 Установите переключатели в положение **Получить IP-адрес автоматически** и **Получить DNS-адрес автоматически**. Нажмите кнопку **ОК**.



Настройка автоматического получения IP-адреса в ОС Windows 7

- 1 Нажмите кнопку **Пуск** и перейдите в раздел **Панель управления**.
- 2 Выберите пункт **Центр управления сетями и общим доступом**.
*Если панель управления имеет вид «по категориям» (в верхнем правом углу окна в списке **Просмотр** выбран пункт **Категория**), выберите строку **Просмотр состояния сети и задач** под пунктом **Сеть и Интернет**.*
- 3 В меню, расположенном в левой части окна, выберите пункт **Изменение параметров адаптера**.
- 4 В открывшемся окне щёлкните правой клавишей мыши по соответствующему Подключению **по локальной сети** и выберите строку **Свойства** в появившемся контекстном меню.
- 5 В окне **Подключение по локальной сети – свойства** на вкладке **Сеть** выделите строку **Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)**. Нажмите кнопку **Свойства**.
- 6 Установите переключатели в положение **Получить IP-адрес автоматически** и **Получить DNS-адрес автоматически**. Нажмите кнопку **ОК**.



Настройка автоматического получения IP-адреса в ОС Windows 10

- 1 Нажмите кнопку **Пуск** и выберите **Параметры**  > **Сеть и Интернет**  > **Состояние**  > **Настройка параметров адаптера** в разделе **Изменение сетевых параметров**.
- 2 В открывшемся окне щёлкните правой клавишей мыши по соответствующему подключению **Ethernet** и выберите строку **Свойства** в появившемся контекстном меню.
- 3 В окне **Ethernet: свойства** на вкладке **Сеть** выделите строку **IP версии 4 (TCP/IPv4)**. Нажмите кнопку **Свойства**.
- 4 Установите переключатели в положение **Получить IP-адрес автоматически** и **Получить DNS-адрес автоматически**. Нажмите кнопку **ОК**.

