

Настройка беспроводной сети на компьютере


Настройка беспроводной сети в ОС Windows XP

- 1 Нажмите кнопку **Пуск** и перейдите в раздел **Панель управления > Сеть и подключения к интернету > Сетевые подключения**.
- 2 В окне **Сетевые подключения** выделите значок **Беспроводного сетевого соединения** и убедитесь, что Ваш Wi-Fi-адаптер включён.
- 3 Щелкните правой клавишей мыши по **Беспроводному сетевому соединению** и выберите строку **Свойства** в появившемся контекстном меню.
- 4 В окне **Беспроводное сетевое соединение – свойства** на вкладке **Общие** выделите строку **Протокол Интернета (TCP/IP)**. Нажмите кнопку **Свойства**.
- 5 Установите переключатели в положение **Получить IP-адрес автоматически** и **Получить DNS-адрес автоматически**. Нажмите кнопку **ОК**.
- 6 Щелкните правой клавишей мыши по **Беспроводному сетевому соединению** и выполните поиск доступных сетей выбрав в появившемся контекстном меню строку **Просмотр доступных беспроводных сетей**.
- 7 В открывшемся окне **Беспроводное сетевое соединение** выделите соответствующую беспроводную сеть и нажмите кнопку **Подключить**.

Настройка беспроводной сети в ОС Windows 7




- 1 Нажмите кнопку **Пуск** и перейдите в раздел **Панель управления**.
- 2 Выберите пункт **Центр управления сетями и общим доступом**.


*Если панель управления имеет вид «по категориям» (в верхнем правом углу окна в списке **Просмотр** выбран пункт **Категория**), выберите строку **Просмотр состояния сети и задач** под пунктом **Сеть и Интернет**.*
- 3 В меню, расположенном в левой части окна, выберите пункт **Изменение параметров адаптера**.
- 4 В открывшемся окне выделите значок беспроводного сетевого подключения и убедитесь, что Ваш Wi-Fi-адаптер включен.



- 5 Щелкните правой кнопкой мыши значок **Беспроводное сетевое соединение** и выберите **Свойства** в появившемся контекстном меню.
- 6 В окне **Беспроводное сетевое соединение – свойства** на вкладке **Сеть** выделите **Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)**. Нажмите кнопку **Свойства**.
- 7 Установите переключатели в положение **Получить IP-адрес автоматически** и **Получить DNS-адрес автоматически**. Нажмите кнопку **ОК**.
- 8 Чтобы открыть список доступных беспроводных сетей, щелкните правой кнопкой мыши значок **Беспроводное сетевое подключение** и выберите **Подключение / Отключение** или в области уведомлений щелкните значок **Сеть**.
- 9 В списке сетей выберите сеть, к которой необходимо подключиться, а затем – пункт **Подключиться**.
- 10 Введите ключ безопасности (часто называемый паролем) при необходимости. Следуйте всем дополнительным инструкциям, если они появятся.

Настройка беспроводной сети в ОС Windows 10

- 1 Нажмите кнопку **Пуск** и выберите **Параметры**  > **Сеть и Интернет**  > **Состояние**  > **Настройка параметров адаптера** в разделе **Изменение сетевых параметров**.
- 2 В открывшемся окне выделите значок беспроводного сетевого подключения и убедитесь, что Ваш Wi-Fi-адаптер включен.



- 3 В открывшемся окне щёлкните правой клавишей мыши значок **Беспроводная сеть** и выберите **Свойства** в появившемся контекстном меню.
- 4 В окне **Беспроводная сеть: свойства** на вкладке **Сеть** выделите строку **IP версии 4 (TCP/IPv4)**. Нажмите кнопку **Свойства**.
- 5 Установите переключатели в положение **Получить IP-адрес автоматически** и **Получить DNS-адрес автоматически**. Нажмите кнопку **ОК**.
- 6 Чтобы открыть список доступных беспроводных сетей, щелкните правой кнопкой мыши значок **Беспроводная сеть** и выберите **Подключение / Отключение** или в области уведомлений щелкните значок **Сеть** .
- 7 В списке сетей выберите сеть, к которой необходимо подключиться, а затем – пункт **Подключиться**.
- 8 Введите ключ безопасности (часто называемый паролем) при необходимости. Следуйте всем дополнительным инструкциям, если они появятся.